



CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME TALİMATI

SDÜDHF/TBH/TLM/01/YT-26.09.2014/REVNO-00

1. AMAÇ

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesidir.

2. KAPSAM

Cerrahi kliniği ve ameliyathanede çalışan tüm personeli kapsar.

3. UYGULAMA

- 3.1. Ameliyathaneler giriş-çıkışı kontrol altında olan rutin hasta trafiğinden etkilenmeyen ayrı alanlar olarak planlanmalıdır.
- 3.2. Ameliyathaneler tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte ve derzsiz malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
- 3.3. Ameliyathanenin iç donanımı minimal seviyede tutulmalı ve kolay temizlenebilir eşyalar kullanılmalıdır.
- 3.4. Ameliyathane içerisinde steril, yarı steril ve steril olmayan alanlar belirlenmelidir. Belirlenen bu alanlar uyarıcı yazılarla tüm personel tarafından görülebilecek şekilde belirtilmelidir.
- 3.5. Temiz ve kirli malzeme akışı fizik olarak mümkünse ayrı ulaşım yolundan sağlanmalıdır. Eğer sağlanıyorsa malzemelerin taşınmasında kirli ve temiz malzemelerin birbirine temas etmeyecek şekilde zamanlama ve taşınma kuralları oluşturulmalıdır.
- 3.6. Ameliyathane sıcaklığı 20-23 C° olmalı, ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre 18-26 C° arasında ayarlanabilmelidir. Bağıl nem minimum %30 maksimum %60 olmalıdır. Ameliyathanenin özel havalandırma sistemi olmalıdır.
- 3.7. Ameliyathane içinde kişi ve aktivite sayısı minimum düzeyde tutulmalıdır.
- 3.8. Ameliyathane içinde ameliyathaneye özgü kıyafet kullanılmalı ve bu kıyafetler bölüm dışında kullanılmamalıdır.
- 3.9. Enfeksiyon bulaşı açısından yüksek riskli hastalarda delici-kesici yaralanmalara karşı koruyucu özel eldivenler veya çift eldiven giyilmeli ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
- 3.10. Cerrahi maske ağız ve burnu tam olarak kapatmalı, bone tüm saçlı deriyi örtmelidir.
- 3.11. Steril cerrahi setler kullanılmadan önce içinde yer alan sterilizasyon işlem indikatörleri kontrol edilmeli, uygun olmayan sonuçların varlığı halinde malzemeler kullanılmamalı ve tüm indikatörler kayıt altında tutulmalıdır.
- 3.12. Ameliyat sırasında tüm çalışmalarda cerrahi asepsi ilkelerine uyulmalıdır.
- 3.13. Operasyon öncesinde eller "Cerrahi El Yıkama Tekniğine" uygun olarak yıkanmalıdır.
- 3.14. Cerrahi el yıkama sonrası eller steril bir havlu ile kurulmalı, steril operasyon önlüğü ve steril eldiven giyilmelidir.
- 3.15. Cerrahi giysiler görünür bir şekilde kirlendiğinde veya kan vb. potansiyel enfeksiyöz bir materyal ile kontamine olduğunda değiştirilmelidir.
- 3.16. Cilt antiseptisi uygun bir antiseptik solüsyon olan %10 povidon iyod ile yapılmalıdır.
- 3.17. Cilt antiseptisi yapılırken antiseptik solüsyon insizyon hattından dışa doğru dairesel hareketlerle uygulanmalıdır.
- 3.18. Ameliyatlarda kullanılmış aletler, cerrahi aletlerin sterilizasyon/ dezenfeksiyonuna uygun olarak temizlenmeli ve sterilizasyonu sağlanmalıdır.
- 3.19. Sterilitesi, konusunda şüpheye düşülen malzemeler kullanılmamalıdır.
- 3.20. Ameliyathane temizliği rutin genel temizliği gün sonunda prosedürlere yoğun olarak yapılmalıdır.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

DÖKÜMAN DURUMU

- KONTROLLÜ KOPYA
 KONTROLSÜZ KOPYA
 İPTAL/...../.....